

メールソフト の設定方法

各種メールソフトの設定手順


リノ・デザインスタジオ

目次

Outlook2013 の設定.....	2
Outlook2010 の設定.....	9
Windows Live Mail 2012 の設定	16
Windows Live Mail 2011 の設定	21
Windows Live Mail 2009 の設定	27
Gmail の設定方法	32
Thunderbird 設定方法	36
Mac(OS X 10.9) の設定	42
Mac(OS X 10.8 以下) のメール設定.....	55
Android 4.x メール設定	77
メール設定が終わりましたら・・・	83
メールがうまく送受信されない場合	83
メール容量について	83
禁止事項	83

Outlook2013 の設定

① [ファイル]をクリックします。



② [情報]を選択し、[アカウントの追加]をクリックします。



- 3 [アカウントの追加]画面が表示されます。
- [自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

☐ 電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

☒ 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- 4 [POP または IMAP(P)]を選択し、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

サービスの選択

☐ Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

☐ Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

☒ POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

- 5 各項目を入力し、詳細設定をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y): お名前

電子メール アドレス(E): メールアドレス

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): popドメイン名

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtpドメイン名

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): メールアドレス

パスワード(P): *****

☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

☒ 新しい Outlook データ ファイル(W)

☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル

名前(Y)	お名前 ※ここでも入力した表示名は差出人名になります。
電子メールアドレス(E)	お客様の「メールアドレス」 ※半角英数字で入力
アカウントの種類(A)	POP3
受信メールサーバー(I)	お客様メール設定情報に記載の受信メールサーバーを入力
送信メールサーバー (SMTP)	お客様メール設定情報に記載の送信メールサーバー (SMTP)を入力
アカウント名 (U)	お客様のメールアドレス
パスワード(P)	お客様メール設定情報に記載メールのパスワード ※半角英数字で入力
パスワードを保存する(W)	チェックを入れます。
セキュリティ情報で保護されたパスワード認証でログインする(Q)	チェックなし

- ⑥ [送信サーバー]をクリックします。
- [送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)]をチェックし、
- [受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)]を選択します。

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box with the '送信サーバー' (Outgoing Server) tab selected. The '送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)' checkbox is checked. The radio button '受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)' is selected. Below these, there are input fields for 'アカウント名(N):' and 'パスワード(P):', a checked checkbox for 'パスワードを保存する(R)', an unchecked checkbox for 'セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)', and a radio button for 'メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)'. The 'OK' and 'キャンセル' buttons are at the bottom right.

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

☒ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

☐ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(R)

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

- ⑦ 一番右にある、[詳細設定]をクリックします。各項目を設定し、[OK]をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): **110** 標準設定(D)

☐ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): **587**

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1 分

配信

☒ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

☒ サーバーから削除する(R) 14 日後

☐ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

受信サーバー(POP3)(I)	110
送信サーバー(SMTP)(O)	587

※このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要なチェックは入れないでください。

- 8 [新しいアカウントの追加]画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): お名前
電子メール アドレス(E): メールアドレス

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): popドメイン名
送信メール サーバー (SMTP)(O): smtpドメイン名

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): メールアドレス
パスワード(P): *****
☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
☒ 新しい Outlook データ ファイル(W)
☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

テストアカウント画面が表示されますので、[完了]となっているのを確認し[閉じる]をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)


閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了


※このとき、エラーが表示された場合は入力事項にお間違いがある可能性があります。

- 9 セットアップの完了です。




Outlook2010 の設定

- ① Outlook2010 を起動いただき、メニューバーから[ファイル]をクリックします。




- ② [ファイル]画面が表示されますので、[アカウントの追加]をクリックします。



- 3 [新しいアカウントの追加]画面が表示されます。
- 各項目を入力し、[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]をクリックします。

名前(Y)	お名前 ※ここで入力した表示名は差出人名になります。
電子メールアドレス(E)	お客様の「メールアドレス」 ※半角英数字で入力
パスワード(P)	お客様メール設定情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力
[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]	チェックを入れます。

- 4 [インターネット電子メール(I)]を選択し、[次へ]をクリックします。




- 5 各項目を入力し、詳細設定をクリックします。

名前(Y)	お名前 ※ここで入力した表示名は差出人名になります。
電子メールアドレス(E)	お客様の「メールアドレス」 ※半角英数字で入力
アカウントの種類(A)	POP3
受信メールサーバー(I)	お客様メール設定情報に記載の受信メールサーバーを入力
送信メールサーバー (SMTP)	お客様メール設定情報に記載の送信メールサーバー (SMTP)を入力
アカウント名 (U)	お客様のメールアドレス
パスワード(P)	お客様メール設定情報に記載メールのパスワード ※半角英数字で入力
パスワードを保存する(W)	チェックを入れます。
セキュリティ情報で保護されたパスワード認証でログオンする(Q)	チェックなし

6

[送信サーバー]をクリックします。

[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]をチェックし、[受信メールサーバーと同じ設定を使用する]を選択します。



- 7 一番右にある、「詳細設定」をクリックします。各項目を設定し、「OK」をクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 接続 **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): **110** 標準設定(D)

☐ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): **587**

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

配信

☒ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

☒ サーバーから削除する(R) 14 日後

☐ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

受信サーバー(POP3)(I)	110
送信サーバー(SMTP)(O)	587

- 8 [新しいアカウントの追加]画面が表示されますので、[次へ]をクリックします。
- テストアカウント画面が表示されますので、[完了]となっているのを確認し[閉じる]をクリックします。
- ※このとき、エラーが表示された場合は入力事項にお間違いがある可能性があります。

- 9 セットアップ完了です。


※エラーが表示されるなど、設定がうまくいかない場合は、パスワード等、入力内容に誤りがある可能性があります。入力内容をご確認の上、再入力をお試しください。

Windows Live Mail 2012 の設定

- 1 スタート画面のアイコンなどが表示されていない部分をクリックしてください。
画面下部に表示される【すべてのアプリ】ボタンを選択してください。
[アプリ] の画面内から【Windows Live Mail】を選択してアプリを起動してください

※下記は Windows 8 の場合となります。Windows 7 をご利用の場合は、

[スタートボタン]から【すべてのプログラム】>【Windows Live Mail】を選択してください。



アプリ



Adobe Reader X



天気



Internet Explorer



トラベル



People



ニュース



SkyDrive



フォト



Windows Live Mail



メール



カレンダー



メッセージング

- ② [自分の電子メール アカウントを追加する] 画面にて、下記参照の上各項目をご入力ください。
ご入力いただけましたら【次へ】ボタンを選択してください。

※[自分の電子メール アカウントを追加する] 画面が表示されない場合は、ウィンドウ左上の
メニューバーから【アカウント】>【電子メール】と選択し、表示してください。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live IDをお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

新しく Windows Live メール アドレスを作成する方は[こちら](#)

パスワード:

☒ パスワードを保存する(B)

表示名:

☒ 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メールではほとんどの電子メール アカウントをお使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。


キャンセル 次へ

電子メールアドレス	お客様メールアドレス
パスワード	お客様メール設定情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字
パスワードを保存する	チェックを入れてください
表示名	ここに入力した表示名は送信時の差出人名になります。任意にご入力ください。
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れてください

- 3 [サーバー設定を構成] 画面にて、下記参照の上各項目をご入力いただき、【次へ】ボタンを選択してください。

サーバーの種類	POP3
サーバーのアドレス(受信)	pop.<お客様ドメイン名> ※ドメイン名とは、メールアドレスの@以降になります。
ポート(受信)	110
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(受信)	チェックを外してください
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログオンユーザー名	お客様メールアドレス
サーバーのアドレス(送信)	smtp.<お客様ドメイン名>
ポート(送信)	587
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(送信)	チェックを外してください
認証が必要	チェックを入れてください

- 4 [電子メール アカウントが追加されました] 画面が表示されましたら設定は完了です。
【完了】ボタンを選択し設定を終了してください。




Windows Live Mail 2011 の設定

- 1 Windows Live Mail を起動します。




スタートメニュー > 「WindowsLive メール」をクリック


※下記画面は、Windows7 になります。



- 2 Windows Live Mail が起動したら、画面上部にあるメニューの中から【アカウント】をクリックします。



- 3 アカウントメニューの【電子メール】をクリックします。



- 4 「自分の電子メールアカウントを追加する」ウィンドウが開きますので、各項目を入力して、右下にある【次へ】をクリックします。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live IDをお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

[新しくメール アドレスを作成する方はこちら](#)

パスワード:

☒ パスワードを保存する(B)

表示名:

☒ 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メールではほとんどの電子メール アカウント使いになれます。たとえば
Hotmail
Gmail
などが利用可能です。

電子メールアドレス	お客様の「メールアドレス」 ※半角入力
パスワード	お客様メール設定情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力
パスワードを保存する	チェックを入れます。
表示名	お名前 ※ここで入力した表示名は差出人名になります。
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れます。

- 5 「サーバー設定を構成」ウィンドウが開きますので、各項目を入力して、【次へ】をクリックします。


▼受信サーバー情報

サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	お客様メール設定情報に記載の受信メールサーバーを入力
ポート	110
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(R)	チェックをはずしてください。
次を仕様して認証する	クリアテキスト
ログオンユーザー名	メールアドレス

▼送信サーバー情報

サーバーのアドレス	お客様メール設定情報に記載の送信メールサーバー(SMTP)を入力
ポート	587
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要(R)	チェックをはずしてください。
認証が必要(A)	チェックを入れてください。


- ⑥ 設定が完了すると「電子メールアカウントが追加されました」と表示されます。【完了】をクリックします。以上で設定は完了です。



Windows Live Mail 2009 の設定


- 1 Windows Live Mail を起動します。

スタートメニュー > Windows Live メール をクリック




- 2 WindowsLiveMail が起動したら、アカウントを登録します。


上部メニュー > ツール > アカウントをクリック



- ③ アカウント登録画面が表示されたら、「追加」をクリックします。



- ④ アカウントの追加画面が表示されますので、「電子メールアカウント」を選択し「次へ」をクリックし進みます。



- 5 アカウント追加画面が表示されましたら、アカウント情報を入力し「次へ」をクリックします。

電子メールアドレス	お客様のメールアドレス
パスワード	メールアドレスのパスワード
表示名	宛名として表示する名前
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れる

- 6 メールサーバーの設定をします。

受信サーバーの種類	POP3
受信サーバー	pop.メールアドレスのドメイン名 ドメインは、メールアドレスの@以降になります。
受信サーバーのポート	110
ログインに使用する認証	クリア テキスト認証
ログイン ID	お客様のメールアドレス
送信サーバー	smtp.ドメイン名
送信サーバーのポート	587
送信サーバーは認証が必要	送信サーバーは認証が必要にチェックを入れる

電子メール アカウントを追加する

[電子メール サーバーの情報について](#)

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3

受信サーバー(O): pop.メールアドレスのドメイン名 (例: pop.example.com) ポート(P): 110

☐ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(I):

設定するメールアドレス

送信サーバー情報


送信サーバー(O): smtpドメイン名 ポート(R): 587

☐ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)

☒ 送信サーバーは認証が必要(U)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7 完了画面が表示されたら、設定は終了です。




Gmail の設定方法

1 まずは Gmail へログインしてください。

※ログインへは Gmail アカウントが必要となります。下記より先に取得ください。

<https://accounts.google.com/signup?hl=ja>

2 受信トレイの右上[歯車のアイコン] から【設定】をクリックしてください。



3

[アカウントとインポート] をクリックし、【自分の POP3 メール アカウントを追加】 をクリックしてください。

The screenshot shows the Gmail 'Settings' page with the 'Accounts and Import' tab selected. On the left sidebar, the '作成' (Create) button is highlighted. The main content area shows options for account settings, message import, and name. The 'POP3 を使用して他のアカウントのメッセージを確認:' section has a link '自分の POP3 メール アカウントを追加' which is highlighted with a red rectangular box.

4

別のウィンドウで、[自分のメールアカウントを追加] 画面が開きましたら、作成いただいたメールアドレスをご入力いただき、【次のステップ】 をクリックしてください。

The screenshot shows a yellow dialog box titled '自分のメール アカウントを追加'. It contains instructions to enter the email address for the account to be added. Below the instructions is a text input field with the placeholder text 'お客様メールアドレス'. At the bottom right, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '次のステップ »' (Next Step), with the latter button highlighted by a red rectangular box.

5

下記の表をご参照の上、各項目をご入力いただき【アカウントを追加】をクリックしてください。

自分のメール アカウントを追加

のメール設定を入力します。[詳細](#)

メールアドレス:

ユーザー名:

パスワード:

POP サーバー: ポート:

☐ 取得したメッセージのコピーをサーバーに残す。[詳細](#)

☐ メールの取得にセキュリティで保護された接続(SSL)を使用する。[詳細](#)

☐ 受信したメッセージにラベルを付ける:

☐ メッセージを受信トレイに保存せずにアーカイブする

ユーザー名	お客様メール情報に記載のお客様メールアドレス
パスワード	お客様メール情報に記載のパスワード(※半角英数字)
POP サーバー	pop.お客様ドメイン名 ドメイン名は、メールアドレスの@以降になります。

6

[メールアカウントを追加しました] の画面が表示されたら、【はい】にチェックを入れ

【次のステップ】 ボタンをクリックしてください。

☒ **メール アカウントを追加しました。**

これで、このアカウントからメールを取得できるようになります。
さらに からメールの送信もできるようにしますか？

☒ はい。 としてメールを送信できるようにします。

☐ いいえ(後で変更できます)

7

【名前】へ任意の名前をご入力いただき、【変更を保存】ボタンをクリックしてください。

※こちらの入力内容は送信時の「差出人名」として使用されます。

自分のメール アドレスを追加

別のメール アドレスの情報を入力してください。
(設定した名前とメール アドレスが送信するメールに表示されます)

名前:
 メールアドレス:
☒ エイリアスとして扱います。[詳細](#)
[別の返信先アドレスを指定](#) (オプション)

キャンセル

変更を保存

8

次の画面で【<メールアドレス> SMTP サーバー経由で送信します】にチェックを

入れていただくと、送信サーバーについての設定項目が表示されますので、

下記の表をご参照の上ご入力いただき【アカウントを追加】をクリックしてください。

自分のメール アドレスを追加

SMTP サーバー経由でメールを送信しますか？

☐ ☐ としてメールを送信すると、メールは Gmail か ☐ SMTP サーバーを経由して送信されます。

☐ Gmail 経由で送信する(セットアップが簡単)

☒ ☐ SMTP サーバー経由で送信します。[詳細](#)

SMTP サーバー: ポート: 587 ▼

ユーザー名:

パスワード: [パスワードを編集してください](#)

キャンセル

戻る

アカウントを追加

smtp サーバー	smtp.お客様ドメイン名 ドメイン名は、メールアドレスの@以降になります。
ユーザー名	お客様メール情報に記載のお客様メールアドレス

9


以上でセットアップは完了です。送受信テストを行って下さい。

※エラーが表示されるなど、設定がうまくいかない場合は、パスワード等、入力内容に誤りがある可能性があります。

入力内容をご確認の上、再入力をお試しください。


Thunderbird 設定方法

- 1 メニューバーの「ツール(T)」から「アカウント設定(S)」をクリックします。



2

〔アカウント設定〕の画面が表示されますので、〔アカウント操作 (A) 〕をクリックし、プルダウンメニューから〔メールアカウントを追加 (A) 〕をクリックします。



3

「メールアカウント設定」の画面が表示されますので、各項目を入力します。

入力が終わりましたら「続ける (C) 」をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): お名前 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): メールアドレス

パスワード(P): メールアドレスのパスワード


☒ パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) 続ける(C) キャンセル(A)

あなたの名前(N)	お客様の「お名前」 ※ここで入力された名前がメールの差出人名になります。
メールアドレス(L)	お客様の「メールアドレス」※半角入力
パスワード(P)	お客様メール情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力
パスワードを記憶する(M)	パスワードを入力すると自動的にチェックが入ります。

4

下記画面が表示されたら、「POP3(メールをコンピュータに保存)」を選択し、
「手動設定 (M)」をクリックします。



メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):

パスワード(P):

☒ パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

☐ IMAP (リモートフォルダ) ☒ POP3 (メールをコンピュータに保存)

受信サーバ: POP3, pop.test-sd-new-sd203-cs.info, STARTTLS

送信サーバ: SMTP, smtp.test-sd-new-sd203-cs.info, STARTTLS

ユーザ名: lightnow

5

〔詳細設定〕を開くと、自動的に項目が入力されます。

各項目を下記の通り変更して、画面左下の詳細設定（A）をクリックします。

※このとき、Thunderbird はあなたのアカウントを見つけられませんでした。

とエラーが出た場合、メールアカウント・パスワードに誤りがあります。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): お名前 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): メールアドレス

パスワード(P): メールアドレスのパスワード

☒ パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ: POP3	pop.ドメイン名	110	STARTTLS	通常のパスワード認証
送信サーバ: SMTP	smtp.ドメイン名	587	STARTTLS	通常のパスワード認証

ユーザ名: メールアドレス

新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(T) 完了(F) キャンセル(A)

【受信サーバー情報】

サーバーの種類	POP3
サーバーのホスト名	【pop.ドメイン名】 ※または、お客様メール情報に記載の POP サーバー名
ポート番号	110
SSL	STARTTLS
認証方式	通常のパスワード認証

【送信サーバー情報】

サーバーの種類	SMTP
サーバーのアドレス	【smtp.ドメイン名】 ※または、お客様メール情報に記載の SMTP サーバー名
ポート番号	587
SSL	STARTTLS
認証方式	通常のパスワード認証

【ユーザー名】

【ユーザー名】には設定されるメールアドレスを入力します。

例 info@xxxxxxxx.com

6

設定完了です。

※エラーが表示されるなど、設定がうまくいかない場合は、パスワード等、入力内容に誤りがある可能性があります。入力内容をご確認の上、再入力をお試しください。

Mac(OS X 10.9) の設定


1 メールアプリケーションを起動します。

メールアドレスが何も登録されていない場合、下記の画面が表示されます。

「その他のメールアカウントを追加...」を選択し、「続ける」をクリックします。




※上記の画面が表示されない場合は、メニューバーの「メール」-「環境設定」を選択します。



※アカウント画面が表示されます。

画面左上の「アカウント」を選択し、アカウントが一覧で表示されている下にある「+」をクリックします。



2 アカウント追加画面が表示されます。

下記の表を参照し、各項目を入力し、「作成」をクリックします。

メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

お名前

メールアドレス：

メールアドレス

パスワード：

●●●●●●●●

キャンセル

作成

氏名	お名前 ※ここを入力した表示名は差出人名になります。
メールアドレス	登録するお客様の「メールアドレス」 例 info@xxxxxx.com
パスワード	お客様メール情報に記載のパスワード ※半角英数字で入力

"アカウントを手動で設定する必要があります"と表示された場合は、「次へ」と進んでください。

メールアドレスを追加

最初に、次の情報を入力してください：

氏名：

お名前

メールアドレス：

メールアドレス

パスワード：

●●●●●●●●

アカウントを手動で設定する必要があります

キャンセル

次へ

3

「受信メールサーバの情報」画面が表示されます。

下記の表を参照して各項目を入力し、「次へ」をクリックします。

受信メールサーバの情報

アカウントの種類：

メールサーバ：

ユーザ名：


パスワード：

アカウントの種類	POP
メールサーバ	【pop.ドメイン名】 ※または、お客様メール情報に記載の POP サーバー名
ユーザ名	お客様のメールアドレス 例 info@xxxxxx.com
パスワード	お客様メール情報に記載のパスワード ※半角英数字で入力

※エラーが表示されるなど、設定がうまくいかない場合は、パスワード等、入力内容に誤りがある可能性があります。入力内容をご確認の上、再入力をお試しください。

「証明書を検証」の画面が表示された場合は、そのまま「接続」を選択してください。

ご利用サービスの性質上、警告画面が表示されますがセキュリティに問題は
ございません。



- 4 「送信メールサーバーの情報」画面が表示されます。


下記の表を参照して各項目を入力し、「作成」をクリックします。

送信メールサーバーの情報

SMTP サーバ：	smtp.ドメイン名
ユーザ名：	メールアドレス
パスワード：	●●●●●●

SMTP サーバ	【smtp.ドメイン名】 ※または、お客様メール情報に記載の SMTP サーバー名
ユーザ名	お客様のメールアドレス 例 info@×××××.com
パスワード	お客様メール情報に記載のパスワード ※半角英数字で入力


「証明書を検証」の画面が表示された場合は、そのまま「接続」を選択してください。
ご利用サービスの性質上、警告画面が表示されますがセキュリティに問題は
ございません。



5

メールアドレスの登録が完了したら、再度設定を修正します。


メニューバーの「メール」-「環境設定」を選択します。



6

アカウント画面が表示されますので、画面左上の「アカウント」を選択してください。

「アカウント情報」の画面にて、送信用メールサーバー（SMTP）の項目をクリックし、「SMTP サーバリストを編集」を選択してください。



7 送信用サーバの設定をします。

アカウント情報が選択されている状態で、「サーバ名」の項目に「smtp.ドメイン名」が入力されていることをご確認ください。

※「TLS 証明書」は「なし」をご選択ください。

The screenshot shows a configuration window for an SMTP server. At the top, there are three tabs: '説明' (Description), 'サーバ名' (Server Name), and '使用しているアカウント' (Account in Use). The 'サーバ名' tab is selected, and the text 'smtp.ドメイン名' is entered in the field below it. Below this, there are '+' and '-' buttons. Further down, there are two tabs: 'アカウント情報' (Account Information) and '詳細' (Details). The 'アカウント情報' tab is selected. In this tab, there are three fields: '説明:' (Description) with an empty text box, 'サーバ名:' (Server Name) with the text 'smtp.ドメイン名', and 'TLS 証明書:' (TLS Certificate) with a dropdown menu showing 'なし' (None). At the bottom of the window, there are three buttons: a help button with a question mark, a 'キャンセル' (Cancel) button, and an 'OK' button.

8

「詳細」をクリックし、下記を参照してご入力内容を修正してください。

カスタムポートを選択し、「587」を入力します。

「SSL (Secure Sockets Layer) を使用」のチェックは外します。

入力内容をご確認のうえ、完了しましたら「OK」ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Tabbed interface with tabs: 説明, サーバ名, 使用しているアカウント, and 詳細 (selected).
- Below the tabs is a large empty text area.
- Below the text area are '+' and '-' buttons.
- A sub-dialog box titled 'アカウント情報' (Account Information) is open, with a '詳細' (Details) button highlighted in red.
- Inside the sub-dialog box:
 - Radio buttons for port selection:
 - ☐ デフォルトポートを使用 (25, 465, 587)
 - ☒ カスタムポートを使用: 587 (The entire section is highlighted with a red box)
 - ☐ SSL (Secure Sockets Layer) を使用
 - Authentication method dropdown: 認証: パスワード
 - Username field: ユーザ名: メールアドレス
 - Password field: パスワード: (masked with dots)
- At the bottom of the sub-dialog box are buttons: キャンセル and OK.

9 アカウント画面に戻りましたら、下記のとおり「詳細」を選択します。

こちらで受信サーバーの設定を修正します。

「SSL を使用」のチェックは外し、「認証」はパスワードを選択してください。

ポート	110
SSL を使用	チェックなし
認証	「パスワード」が選択されていることを確認します


※「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除」は、お客さまのご利用にあわせてチェックし、期間もあわせてプルダウンメニューから選択します。なお、こちらをチェックされませんと、サーバーのメール容量の逼迫に繋がりますので、設定されることを推奨いたします。サーバーの容量が圧迫された場合は、別途月々管理費がかかりますので、ご注意お願いいたします。

以上で設定完了です。画面左上の閉じるボタンをクリックしてください。

Mac(OS X 10.8 以下) のメール設定


1 メールアプリケーションを起動します。

メニューバーの [Mail] - [環境設定] をクリックします。



[アカウント] 画面が表示されます。

現在ある設定に追加でメール設定をする場合は、画面左上の [アカウント] をクリックし、左側の [アカウント] の下にある [+] をクリックします。



2

「アカウントを追加」画面が表示されます。

下記の表を参照し、各項目を入力し、「続ける」をクリックします。

アカウント

一般 アカウント RSS 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウントを追加

追加のアカウントを設定する手順をご案内します。

はじめに、次の情報を入力してください：

氏名：

メールアドレス：

パスワード：

？ キャンセル 戻る **続ける**

氏名	お名前 ※ここで入力した表示名は差出人名になります。
メールアドレス	お客様の「メールアドレス」 ※半角入力
パスワード	お客様メール情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力

3

〔受信用メールサーバ〕画面が表示されます。

下記の表を参照し、各項目を入力し、〔続ける〕をクリックします。

〔メールサーバ“～.::.”への接続を確認中...〕と表示されますので、画面が変わるまで待ちます。

アカウント

一般 アカウント RSS 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

受信用メールサーバ

アカウントの種類: POP

説明: (オプション)

受信用メールサーバ: pop.お客様のドメイン名

ユーザ名: メールアドレス

パスワード:

キャンセル 戻る 続ける


アカウントの種類	POP
説明	任意
受信用メールサーバ	【pop.ドメイン名】 ※または、お客様メール情報に記載の POP サーバー名
ユーザ名	お客様のメールアドレス ※半角入力
パスワード	お客様メール情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力

[受信メールのセキュリティ]の画面が表示されますので、〔SSL (Secure Sockets Layer) を使用〕のチェックが外れていることを確認し、〔続ける〕をクリックします。




4 [送信用メールサーバー] 画面が表示されます。

[送信用メールサーバー] に【smtp.ドメイン名】を入力し、[続ける] をクリックします。
[メールサーバ“~.:::”への接続を確認中...] と表示されますので、画面が変わるまで待ちます。




[送信メールのセキュリティ] 画面が表示されます。
[SSL (Secure Sockets Layer) を使用] はチェックしません。
[続ける] をクリックします。



5


「アカウントの概要」画面が表示されます。

入力した内容に誤りがないか確認し、「アカウントをオンラインにする」をチェックのうえ「作成」をクリックします。



6

メニューバーの「Mail」 - 「環境設定」をクリックします。




7

「アカウント」画面が表示されます。

「アカウント」をクリックし、左側の「アカウント」欄から作成したアカウントを選択して「アカウント情報」タブをクリックします。

「送信用メールサーバー（SMTP）」のプルダウンメニューをクリックし、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 8 サーバーを選択し、[アカウント情報] をクリックします。

サーバー名が【smtp.お客様のドメイン名】であることをご確認ください。

The screenshot shows a software interface with a table of servers and a dialog box for account information.

説明	サーバ名	使用しているアカウント
	smtp.	

Below the table is a '+' and '-' button.

The dialog box has two tabs: 'アカウント情報' (Account Information) and '詳細' (Details). The 'アカウント情報' tab is selected.

Inside the dialog box, there are two input fields:

- 説明: (Description) [Empty field]
- サーバ名: (Server Name) smtp.お客様のドメイン名

At the bottom of the dialog box, there are three buttons: a help button (question mark icon), 'キャンセル' (Cancel), and 'OK'.

9

「詳細」をクリックします。

下記の表を参照し、各項目を入力し、「OK」をクリックします。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
smtp.		

+ -

アカウント情報 詳細

☐ デフォルトポートを使用 (25, 465, 587)

☒ カスタムポートを使用: 587

☐ SSL (Secure Sockets Layer) を使用

認証: パスワード

ユーザ名: メールアドレス

パスワード: メールアドレスのパスワード


? キャンセル OK

10

「アカウント」画面に戻ります。「詳細」タブをクリックし、下記項目を設定します。

こちらで受信サーバーの設定を修正します。

「SSL を使用」のチェックは外し、「認証」はパスワードを選択してください。




ポート	110
SSL を使用	チェックなし
認証	〔パスワード〕が選択されていることを確認します

※「メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバーから削除」は、お客さまのご利用にあわせてチェックし、期間もあわせてプルダウンメニューから選択します。なお、こちらをチェックされませんと、サーバーのメール容量の逼迫に繋がりますので、設定されることを推奨いたします。サーバーの容量が圧迫された場合は、別途月々管理費がかかりますので、ご注意お願いいたします。

以上で設定完了です。画面左上の閉じるボタンをクリックしてください。

iOS 7.x/8.x (iPhone/iPad/iPod touch) のメール設定

- 1 ホーム画面のメニューから「設定」のアイコンをタップします。




2

「メール/連絡先/カレンダー」をタップし、「アカウント追加」をタップします。



「アカウントを追加」の画面が表示されましたら、「その他」をタップします。



3

「その他」の画面が表示されましたら、「メールアカウントを追加」をタップします。



「新規アカウント」の画面が表示されましたら、各項目を入力し、「次へ」をタップします。



The screenshot shows the '新規アカウント' (New Account) screen. At the top, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '新規アカウント' (New Account), and '次へ' (Next). The '次へ' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a form with four rows, each with a label and an input field. The first row is '名前' (Name) with 'お名前' (Your Name) as the placeholder. The second row is 'メール' (Email) with 'メールアドレス' (Email Address) as the placeholder. The third row is 'パスワード' (Password) with a series of dots as the placeholder. The fourth row is '説明' (Description) with 'ご任意' (Optional) as the placeholder. The entire form area is enclosed in a red box.

名前	お名前
メール	メールアドレス
パスワード	
説明	ご任意

- 4** 受信サーバーを選ぶ項目から「POP」をタップし、画面を下にスクロールさせ各項目を入力します。
- ご入力が終わりましたら、右上の「保存」をタップします。



The screenshot shows the '新規アカウント' (New Account) screen. At the top, there are three buttons: 'キャンセル' (Cancel), '新規アカウント' (New Account), and '保存' (Save). The '保存' button is highlighted with a red box. Below the buttons are two tabs: 'IMAP' and 'POP'. The 'POP' tab is highlighted with a red box. Below the tabs is a form with three sections. The first section is '受信メールサーバ' (Incoming Mail Server) with three rows: 'ホスト名' (Host Name) with 'pop.お客様のドメイン名' (pop. Your Domain Name) as the placeholder, 'ユーザ名' (Username) with 'メールアドレス' (Email Address) as the placeholder, and 'パスワード' (Password) with a series of dots as the placeholder. The second section is '送信メールサーバ' (Outgoing Mail Server) with three rows: 'ホスト名' (Host Name) with 'smtp.お客様のドメイン名' (smtp. Your Domain Name) as the placeholder, 'ユーザ名' (Username) with 'メールアドレス' (Email Address) as the placeholder, and 'パスワード' (Password) with a series of dots as the placeholder. The entire form area is enclosed in a red box.

名前	お名前
メール	メールアドレス
説明	ご任意

受信メールサーバ

ホスト名	pop.お客様のドメイン名
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	

送信メールサーバ

ホスト名	smtp.お客様のドメイン名
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	

「検証中」の画面となり、以下のように「サーバーの識別情報を検証できません」と表示されます。
「続ける」をタップし、検証を継続させます。



5

検証が終わりましたら、「メール/連絡先/カレンダー」の画面に戻ります。

アカウント一覧に、追加したアカウントの設定名が表示されていることを確認し、該当アカウントを選択します。

メール/連絡先/カレンダー

アカウント

Onamae
メール

アカウントを追加

データの取得方法

プッシュ

メール

プレビュー

TO/CCラベルを表示

フラグのスタイル

削除前に確認

画像を読み込む

スレッドにまとめる

2行

カラー

6

設定画面が表示されましたら、アカウントが ON になっていることを確認します。

「POP アカウント情報」、「受信メールサーバー」の各項目を確認します。

確認が終わりましたら画面を下にスクロールし、「送信メールサーバー」項目の[SMTP]をタップします。

キャンセル Onamae 完了

アカウント ☒

POPアカウント情報

名前	お名前
メール	メールアドレス >
説明	ご任意

受信メールサーバ

ホスト名	pop.お客様のドメイン名
ユーザ名	メールアドレス
パスワード	●●●●●●

送信メールサーバ

SMTP smtp. >

●POP アカウント情報

名前	任意 ※ここで入力した表示名は差出人名になります。
メール	メールアドレス ※半角入力
説明	任意

●受信メールサーバー

ホスト名	pop.お客様のドメイン名
ユーザー名	メールアドレス※半角入力
パスワード	お客様メール設定情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力

7

「プライマリサーバ」項目の[smtp.お客様のドメイン名]をタップします。



「サーバ」が ON になっていることを確認します。

「送信メールサーバ」の各項目を確認して、画面右上の「完了」をタップします。

キャンセル

smtp.■■■■■

完了

サーバ

送信メールサーバ

ホスト名smtp.お客様のドメイン名

ユーザ名メールアドレス

パスワード●●●●●●●●

SSLを使用

認証パスワード >

サーバポート 587

ホスト名	smtp.お客様のドメイン名
ユーザー名	メールアドレス※半角入力
パスワード	お客様メール設定情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力
SSL を使用	オフ
認証	パスワード
サーバポート	587

画面左上をタップし、設定画面に戻ります。

- 8 設定画面の下にある、「詳細」をタップします。

「詳細」の画面が表示されましたら「受信設定」の各項目を確認します。

Onamae

詳細

削除したメッセージの移動先:

削除済メールボックス

アーカイブメールボックス

削除したメッセージ

削除

1週間後 >

受信設定

SSLを使用

認証

サーバから削除

サーバポート 110

S/MIME

S/MIME

SSL を使用	オフ
認証	パスワード
サーバから削除	初期状態では「しない」になっています。お客様のご運用に合わせて設定ください。
サーバポート	110


以上で新規設定は完了です。

Android 4.x メール設定

- 1 アプリケーションメニューの画面から「メール」をタップします。




- 2 メールアカウントの登録画面が表示されましたら、各項目を入力して「手動セットアップ」をタップします。



3

アカウントのタイプから「POP3」をタップします。



- 4 アカウント設定の各項目を入力し、「次へ」をタップします。

アカウント設定

ユーザー名

メールアドレス

パスワード

.....

POP3サーバー

pop.お客様のドメイン名

ポート

110

セキュリティの種類

なし

サーバーからメールを削除

削除しない

戻る 次へ

ユーザー名	メールアドレス ※半角入力
パスワード	お客様メール設定情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力
POP3 サーバー	pop.お客様のドメイン名
ポート	110

セキュリティの種類	なし
サーバーからメールを削除	初期状態では「削除しない」になっています。 (※)をご確認いただき、お客様のご運用に合わせて設定ください。

- 5** 次も同じくアカウント設定の各項目を入力し、「次へ」をタップします。

アカウント設定

SMTPサーバー
smtp.お客様のドメイン名

ポート
587

セキュリティの種類
なし

☒ ログインが必要

ユーザー名

メールアドレス


パスワード
.....

戻る 次へ

smtp サーバー	smtp.お客様のドメイン名
-----------	----------------

ポート	587
セキュリティの種類	なし
ログインが必要	チェックを入れます。
ユーザー名	メールアドレス※半角入力
パスワード	お客様メール設定情報に記載のメールのパスワード ※半角英数字で入力

6 デフォルトでは以下のように設定されておりますので、お客様のご任意で設定してください。



7

アカウントの設定完了画面が表示されましたら、各項目を入力してください。

アカウント設定

アカウントの設定が完了しました。

このアカウントに名前を付ける (省略可):

ご任意

あなたの名前 (送信メールに表示されます)

ご任意

次へ

このアカウントに名前を付ける	任意
あなたのお名前	任意 ※ここで入力した表示名は差出人名になります。

メール設定が終わりましたら・・・

メール設定が終わりましたら、送受信テストを必ず行って下さい。

受信が出来ても、送信ができない場合があります。

必ず双方のテストを行って下さい。

メールがうまく送受信されない場合

エラーが表示されるなど、設定がうまくいかない場合は、入力内容をご確認の上、再入力をお試ください。ドット『.』やカンマ『,』、半角全角英数字のお間違い、数字のゼロ『0』と、英字のオ『O』など、再度ご確認お願いいたします。

メール容量について

メールサーバーを著しく圧迫された場合、サーバー容量を上げる為、月々管理費用を別途いただく場合があります。

禁止事項

- 他の方に不利益・損害を与えるメールの送信
- 不特定多数へのメール送信
- 大量のメールの配信

※メールマガジン等を送信される場合は、

専用のサーバーやサービスをご利用いただきますようお願いいたします。